<u>Outlook2007 メール設定</u>

Outlook2007 を起動する。何も設定が無い場合、下記のウィザードが起動

Outlook 2007 スタートアップ		×
	Outlook 2007 スタートアップ Outlook 2007 スタートアップ ウィザードの指示に従って、Outlook 2007 を設定してください。	
		シセル



アカウントの設定	×
電子メール アカウント	×
インターネット電子メール、Microsoft Exchange やその他の電子メール サーバーに接続するように Outlook を設定できます。電子メール アカウントを設定しますか?	
 ○ []((\)?) ○ (\)(\)?(0) 	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャ	ャンセル

「はい」を選択し、[次へ]をクリック

新しい電子メール アカウントの	Diābu
自動アカウント セットアップ	Ϋ́.
名前(<u>y</u>): 電子メール アドレス(E): [パスワード(<u>P</u>): パスワードの確認入力(<u>T</u>): [例: Eiji Yasuda 例: eiji@contoso.com インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。
♥サーバー設定または追加のサ	バーの種類を手動で構成する(M) く 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する」をチェックして、「次へ」をクリック

新しい電子メール アカウントの追加	×
電子メール サービスの選択	ž
◎ インターネット電子メール(I) POP、IMAP、または HITP サーバーに接続して、電子メール メッセージの送受信を行います。	
Microsoft Exchange(M) Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。	
 その他(の) 以下に表示されている種類のサーバーに接続します。 Fax Mail Transport Outlook Mobile Service (テキスト メッセージング) 	
< 戻る(B) (次へ(N) > キャン	1211

「インターネット電子メール」を選択して、「次へ」をクリック

新しい電子メール アカウントの追	当力口		X
インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。			ž
ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(Y):	rental server	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う	
電子メール アドレス(<u>E</u>):	mail@example.jp	定のテスト]をクリックします(ネットワークに接続されている 必要があります)	
サーバー情報			
アカウントの種類(<u>A</u>):	POP3	アガリント設定のテストロ	
受信メール サーバー(I):	mail.example.jp		
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	mail.example.jp		
メール サーバーへのログオン情報			
アカウント名(山):	mail		
パスワード(<u>P</u>):	*okokokokok		
▼ パス	ワードを保存する(<u>R</u>)		
■ メール サーバーがセキュリティで1 に対応している場合には、チェッ・	保護されたパスワード認証 (SPA) クボックスをオンにしてください(Q)	【詳新田設定(<u>M</u>)	
		< 戻る(B) 次へ(N) > キ	ャンセル

メールの情報を入力

受信メールサーバー及び送信メールサーバーは「mail.<お客様のドメイン名>」を入力 情報の入力が終了したら、[詳細設定]をクリック

インターネット電子メール設定	J
全般 送信サーバー 接続 詳細設定	
☑送信サーバー (SMTP) は認証が必要(0)	
 ● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U) ● 次のアカウントとパスワードでログオンする(L) 	ľ
アカウント名(N):	
パスワード(P):	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(@)	
◎ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(1)	
OK ++>セル	

「送信サーバー」タブを選択 「送信サーバーは認証が必要」 にチェックを入れる。 基本的に「受信メールサーバー と同じ設定を使用する」を選択

次に「詳細設定」タブを選択

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 接続 詳細設定
サーバーのボート番号
受信サーバー (POP3)(D: 110 標準設定(D)
□ このサーバーは暗号(Lされた接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(<u>O</u>): 587
使用する暗号化接続の種類(の): なし 🗨
サーバーのタイムアウト(エ)
短い
配信
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
🗌 サーバーから削除する(R) 10 🚔 日後
『前耶念済みアイテム』から削除されたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル

「詳細設定」タブを選択 送信サーバーのポート番号を 25 か ら 587 に変更

[OK]	ボタ	ンをク	IJ	ック
------	----	-----	----	----

新しい電子メール アカウントの通	且力D		×
インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用	するには、以下の項目をすべて設定し	ってください。	×
ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(Y):	rental server	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う	
電子メール アドレス(E):	mail@example.jp	ことでの予加がしよう。フストを美口うのにはしアガランドax 定のテスト]をクリックします(ネットワークに接続されている 	
サーバー情報			
アカウントの種類(<u>A</u>):	POP3	アルリント記定のナストレ	
受信メール サーバー(I):	mail.example.jp		
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	mail.example.jp		
メール サーバーへのログオン情報			
アカウント名(山):	mail		
パスワード(<u>P</u>):	****		
🔽 パス	ワードを保存する(<u>R</u>)		
■メール サーバーがセキュリティでイ に対応している場合には、チェッ・	保護されたパスワード認証 (SPA) ケボックスをオンにしてください(Q)	[詳細設定(<u>M</u>)]	
		〈戻る(B) (次へ(N) > キャ	っしてい

上記画面に戻るので、[次へ]をクリック



[完了] をクリック

これで設定は終了です。